Automatyczny montaż kompletów

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Instrukcja konfiguracji i obsługi

2021-09-06

Spis treści

1. Informacje o programie ... 3
1.1 Do czego służy program ... 4
1.2 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu ... 5
1.3 Wersja demonstracyjna ... 6
1.4 Aktualizacja ... 7
2. Przygotowanie Subiekta do pracy z programem ... 8
2.1 Tworzenie nowego podmiotu testowego ... 9
2.2 Aktywacja wersji próbnej Sfery dla Subiekt GT ... 11
2.3 Tworzenie użytkownika Sfery ... 11
3. Instalacja i konfiguracja programu Automatyczny montaż kompletów ... 13
3.1 Proces instalacji ... 13
3.2 Pierwsze uruchomienie programu Automatyczny montaż kompletów ... 18
3.3 Problemy z połączeniem ... 21
4 Instalacja pliku licencji ... 25
5 Konfiguracja połączenia ze Sferą ... 27
6 Interfejs programu ... 28
7 Pasek zakładek i pasek narzędzi ... 30
7.1 Zakładka program ... 31
7.1.1 Konfiguracja ... 32
7.1.2 Ustawienia ... 33
7.1.3 Uprawnienia ... 35
7.1.4 Log ... 36
7.1.5 O programie ... 36
7.1.6 Zamknij ... 38
7.2 Zakładka narzędzia główne ... 39
8 Praca z programem ... 40
9 Licencja ... 41

1. Informacje o programie

1.1 Do czego służy program

Program Automatyczny montaż kompletów służy do automatycznego tworzenia kompletów na podstawie faktur z wycofanym skutkiem magazynowym, na których znajdują się komplety. Wynikiem działania programu jest powstanie dokumentów RW na towar potrzebny do zmontowania kompletów oraz powstanie dokumentów PW zawierających ilość zmontowanych kompletów. Skutkiem działania programu jest także zmiana statusu faktury z wycofanego skutku magazynowego na wykonany skutek magazynowy.

Program korzysta z danych zgromadzonych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu niezbędne jest podłączenie go do bazy danych MS SQL Subiekta.

1.2 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu

Program Automatyczny montaż kompletów posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT.

Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są:

- Subiekt GT (1.49 lub nowszy)/ Navireo (1.25 lub nowsze)
- Sfera dla Subiekta GT
- System operacyjny Windows 8 lub wyższy
- Microsoft .NET Framework: 4.6.1 lub wyższy
- Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy

1.3 Wersja demonstracyjna

Domyślnie, po zainstalowaniu programu, zostanie on uruchomiony w wersji demonstracyjnej, bez ograniczeń czasowych. Licencja demonstracyjna pozwala na pracę w warunkach rzeczywistych aż do momentu przetworzenia 50 dokumentów.

1.4 Aktualizacja

Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w prawym górnym rogu okna programu, na pasku zakładek.



Rysunek 1

2. Przygotowanie Subiekta do pracy z programem

Program można również przetestować na testowym podmiocie subiekta. Z testowego podmiotu można korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia, z możliwością aktywacji próbnej licencji dodatku Sfera na 15 dni oraz PLUSów. Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa dosłownie kilka minut. Niepotrzebny podmiot testowy może być usunięty za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w skład oprogramowania InsERT GT.

> Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie odbywał się na istniejącym podmiocie, można pominąć ten punkt.

2.1 Tworzenie nowego podmiotu testowego

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć przycisk OK, tak jak na rysunku 2.



Rysunek 2

W następnym oknie należy wybrać opcję wersja próbna, i zaznaczyć wpisz dane przykładowe. Następnie należy nacisnąć przycisk OK.



Rysunek 3

Program Subiekt GT przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do rozpoczęcia pracy z programem na nowo utworzonym podmiocie.

2.2 Aktywacja wersji próbnej Sfery dla Subiekt GT

Sfera jest oprogramowaniem firmy InsERT pozwalającym na wymianę informacji pomiędzy Subiektem, a programami zewnętrznymi. Dodatek ten pracuje wyłącznie podczas wymiany danych z programem Automatyczny montaż kompletów, a dokładniej podczas zapisu pliku w bazie danych Subiekta. Gdy informacje te nie są wymieniane, Sfera pozostaje bezczynna.

> Dodatek Sfera dla Subiekta GT potrzebny jest do prawidłowe go odbierania informacji o zamówieniach

> Poniższe instrukcje dotyczą aktywacji dodatku Sfera dla Subiekta GT na okres próbny. Jeżeli Sfera została już wcześniej aktywowana, można pominąć ten punkt.

Aby aktywować próbną wersję Sfery należy w Subiekcie wybrać z paska narzędzi ikonę Sfery, następnie wybrać opcję aktywuj wersję próbną.



Rysunek 4

2.3 Tworzenie użytkownika Sfery

Zalecane jest założenie nowego niezależnego użytkownika w Subiekcie, za pomocą którego program Automatyczny montaż kompletów będzie się komunikował z Subiektem.

> Tworzenie nowego użytkownika jest opcjonalne. Jeśli jest już utworzony użytkownik na potrzeby Sfery, lub nie ma potrzeby go tworzyć, można pominąć ten punkt.

Aby założyć nowe konto użytkownika należy zalogować się do Subiekta za pomocą konta z uprawnieniami szefa. Następnie z paska modułów w subiekcie wybrać kolejno administracja, następnie słowniki. Z listy należy wybrać personel i dodać nowego użytkownika.



Rysunek 5



Rysunek 6

3. Instalacja i konfiguracja programu Automatyczny montaż kompletów

3.1 Proces instalacji

Należy uruchomić plik instalacyjny programu (Automatyczny montaż kompletów_setup). Po jego uruchomieniu otworzy okno z możliwością wyboru języka, który będzie stosowany podczas instalacji. Zatwierdzamy wybór przyciskiem OK.



Rysunek 7

Następnie pokaże się okno z kreatorem instalacji, należy przejść do następnego etapu, wybierając przycisk dalej.



Rysunek 8

Kolejnym krokiem jest przeczytanie i akceptacja warunków umowy licencyjnej oraz naciśnięcie przycisku dalej.



Rysunek 9

W oknie kreatora pojawi się możliwość wybrania folderu w którym ma zostać zainstalowany program. Domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\LEO\Automatyczny montaż kompletów. Lokalizację można zmienić wybierając przycisk przeglądaj i wybierając folder docelowy. Po wybraniu ścieżki i należy zaznaczyć opcję dalej. Następnie kreator poinformuje o utworzeniu skrótu w menu start, te zmiany również zatwierdza się wybierając opcję dalej.



Rysunek 10



Rysunek 11

Następnym krokiem jest wybranie opcji dodatkowych. Zaleca się wybór instalacji dla wszystkich użytkowników.



Rysunek 12

Ostatni etap to podsumowanie wybranych ustawień. Wybierając opcję instaluj, rozpocznie się instalacja programu.



Rysunek 13

Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając opcję Uruchom program Automatyczny montaż kompletów, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu przycisku zakończ.

Rysunek 14

3.2 Pierwsze uruchomienie programu Automatyczny montaż kompletów

Po zainstalowaniu programu i przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno konfiguracji. Dla poprawnego połączenia należy uzupełnić pola

- Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „LEO-PC\INSERTGT"). Informacje te można znaleźć na pasku tytułowym programu Subiekt GT.
- Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta). Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa", a hasło do niego jest puste.

Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz autentykację Windows

Informacje o serwerze oraz podmiocie na których pracuje użytkownik znajdują się w Subiekcie GT, w górnej części na pasku programu.



Rysunek 15

Po wybraniu opcji sprawdź połączenie, pojawi się możliwość wybrania podmiotu Subiekta GT.



Rysunek 16

Podczas kolejnych prób uruchomienia programu będzie wyświetlać się okno logowania. Do programu może zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę oraz hasło, jeśli takie jest ustanowione.



Rysunek 17

Kiedy podczas użytkowania programu zostanie dodany nowy użytkownik do Subiekta GT, nie będzie go widać na liście logowania do programu **Automatyczny montaż kompletów**. Nowo utworzonego użytkownika należy dodać ręcznie w ustawieniach uprawnień (rozdział 7.1.2).

Przed zalogowaniem się do programu można zmienić konfigurację bazy danych MS SQL (ikona) lub wyświetlić log z informacjami o zdarzeniach i działaniach dotyczących programu (ikona).

3.3 Problemy z połączeniem

W przypadku problemów z połączeniem z bazą danych, należy sprawdzić konfiguracje serwera SQL. W tym celu należy uruchomić program SQL Server Configuration Manager.

W Windows 7 lub wcześniejszych wersjach uruchamia się go z Menu Start.



Rysunek 18

W Windows 8 należy wyszukać programu w aplikacjach.

Rysunek 19

W Windows 10 można użyć przycisku lupki


Najlepsze dopasowanie
SQL Server 2014 Configuration Manager
Aplikacja komputerowa
SQL Server 2014 Reporting Services Configuration Manager
Aplikacja komputerowa
Wyszukaj w moich danych
SQL Server Configuration Manager

Rysunek 20

Po uruchomieniu SQL Server Configuration Manager należy wybrać opcję protocols for INSERTGT, która znajduje się w SQL Server Network Configuration. Następnie w oknie z prawej strony zaznaczyć TCP/IP i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję właściwości. Na karcie protocol w stawieniach general trzeba ustawić opcję enabled na yes. Następnie dla wszystkich adresów IP w zakładce IP addresses wykasować zawartość pola TCP Dynamic Ports, a dla TCP Port wpisać numer portu otwartego na zaporze służącego do komunikacji z serwerem SQL. Domyślnie jest to port 1433 (Ilustracje pomocnicze znajdują się poniżej).



Rysunek 21



Rysunek 22

Po zapisaniu zmian należy zrestartować serwer SQL. W tym c n
Manager, a następnie SQL Server Services. Po wybraniu tej opcji w oknie z prawej strony pojawią się ikony,
zy SQL Server i wybrać opcję restart.



Rysunek 24

4 Instalacja pliku licencji

Program Automatyczny montaż kompletów pozwala pracować w wersji demonstracyjnej w dowolnym podmiocie Subiekta przez określony czas. Aby uzyskać licencję demo programu, należy skontaktować się z firmą LEO pod adresem: zamowienia@leo.pl. W celu zakupu pełnej wersji, należy wypełnić formularz zakupu na stronie www.leo.pl. Poniżej został opisany sposób aktywacji wersji pełnej.

Aby uruchomić program Automatyczny montaż kompletów w wersji trial lub pełnej, należy, po jego uruchomieniu, kolejno wybrać zakładkę program → konfiguracja → licencja → wczytaj plik licencji. Po wybraniu tych opcji otworzy się nowe okno, w którym będzie trzeba wskazać lokalizację pliku licencji. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.



Rysunek 25


Konfiguracja
Baza danych MS SQL
Sfera
Licencja
Wczytaj plik licencji
Otwieranie
« LEO › Automatyczny montaż k...
Przeszukaj: Automatyczny mo...
Organizuj
Nowy folder
Obrazy
Wideo
pulpity
strony progra
OneDrive
Ten komputer
Dokumenty
Muzyka
Nazwa
Data modyfikacji
Typ
lic_Amk2014_test_1111111111_20990101.li...
2016-02-10 09:34
Plik LICENSE
Nazwa pliku:
lic_Amk2014_test_1111111111_20990101
Plik licencji
Otwórz
Anuluj

Rysunek 26

5 Konfiguracja połączenia ze Sferą

Aby program Automatyczny montaż kompletów działał poprawnie niezbędny jest dodatek *Sfera* dla Subiekta GT. W oknie konfiguracji Sfery należy wpisać użytkownika Subiekta wraz z jego hasłem. Może to być dowolny login posiadający niezbędne uprawnienia. Zaleca się jednak utworzenie nowego niezależnego użytkownika na potrzeby użytkowania programu (rozdział 2.3).



Rysunek 27

Konfiguracja użytkownika Sfery jest konieczna w przypadku pracy programu z harmonogramem Windows.

6 Interfejs programu

Okno programu można podzielić na kilka segmentów:

- pasek programu,
- pasek zakładek z modułami,
- pasek narzędzi,
- pasek filtrów,
- główne okno programu,
- pasek stanu.



Rysunek 28

Aby ukryć pasek narzędzi należy użyć przycisku na pasku zakładek, który znajduje się po prawej stronie. Ponowne jego użycie spowoduje pokazanie się paska narzędzi.


TEST na serwerze (local)\insertnexo - Automatyczny montaż kompletów
Program
Narzędzia główne
Odśwież
Kompletuj

Rysunek 29

7 Pasek zakładek i pasek narzędzi

W następnych podrozdziałach zostaną opisane funkcje znajdujące się na pasku zakładek oraz pasku narzędzi. Pasek zakładek dzieli się na zakładki: program (konfiguracja i ustawienia programu), narzędzia główne (czynności związane kompletowaniem).



Rysunek 30

7.1 Zakładka program

Opcje w tej zakładce pozwalają na zmianę ustawień programu, jego konfigurację, zarządzanie uprawnieniami, a także pozwalają na podgląd historii informacji o ewentualnych błędach programu.



Rysunek 31

7.1.1 Konfiguracja

Ustawienia te umożliwiają zmianę konfiguracji programu. Użytkownik może zmienić ustawienia do łączenia się z bazą danych Subiekta (rozdział 3.2), ustawienia licencji (rozdział 4) oraz ustawienia użytkownika Sfery (rozdział 5).



Rysunek 32

7.1.2 Ustawienia

Rozpoczynając pracę z programem należy zdefiniować ustawienia programu. W późniejszych etapach pracy, ustawienia te można zmieniać, jeżeli zajdzie taka konieczność. Opcje dostępne w poszczególnych zakładkach dotyczą ustawień związanych z kompletacją dokumentów oraz automatyczną pracą programu. Ustawienia dzielą się na dwie zakładki:

- Ustawienia ogólne – tutaj użytkownik może zdefiniować czy, w głównym oknie programu mają pokazywać się faktury z konkretnej kategorii oraz z jakich magazynów faktury mają być brane pod uwagę. Należy zdefiniować przynajmniej jeden magazyn. Dodatkowo można zaznaczyć opcję cena kompletu z faktury sprzedaży. Spowoduje ona, że na tworzonym dokumencie PW pojawi się cena z faktury sprzedaży. Pozostawienie opcji niezaznaczonej spowoduje umieszczenie na dokumencie PW ceny magazynowej.



Rysunek 33

- Harmonogram – opcje na tej zakładce pozwalają skonfigurować automatyczną pracę programu. Możliwe opcje do wyboru to:
  - Przedział dni dla dokumentów – należy określić ilość dni wstecz, dla faktur, które będą brane pod uwagę podczas pracy harmonogramu, np. ilość dni od 2 do 0 oznacza, że program będzie tworzył komplety dla faktur utworzonych od dwóch dni wstecz do dnia bieżącego;
  - Godzina pierwszego uruchomienia – należy wybrać godzinę startu harmonogramu;
  - Częstotliwość wykonywania aktualizacji – należy określić jak często będą tworzone komplety na podstawie faktur.
  - Włącz harmonogram – naciśnięcie tego przycisku spowoduje dodanie zadania do harmonogramu Windows oraz rozpocznie automatyczną pracę programu zgodnie z ustawieniami. Wyłączyć harmonogram można po jego uruchomieniu, naciskając ten sam przycisk (zmieni się jego nazwa na wyłącz harmonogram);


Ustawienia
Ogólne
Harmonogram
Automatyczny montaż kompletów
Przedział dni dla dokumentów od:
2
do:
0
Godzina pierwszego uruchomienia:
14:25
Częstotliwość wykonywania aktualizacji:
24
godz.
Wyłącz harmonogram
OK
Anuluj

Rysunek 34

7.1.3 Uprawnienia

Okno tych ustawień pozwala na zmianę uprawnień dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników dla programu Automatyczny montaż kompletów.



Rysunek 35

Odnosząc się do rysunku 35 w polu nr 1 należy zdefiniować grupy, do których będą przypisane różne uprawnienia. Uprawnienia dla danej grupy przypisuje się w polu nr 2. Do każdej grupy należy przypisać użytkowników (pole nr 3).

> W sytuacji, kiedy podczas logowania do programu **Automatyczny montaż kompletów**, nie ma na liście użytkownika Subiekta GT, w zakładce **uprawnienia** należy go dodać, przypisać do odpowiedniej grupy oraz nadać uprawnienia.

7.1.4 Log

Opcja ta wyświetla okno z chronologicznym zapisem informacji dotyczących działania programu. W oknie można wybrać okres czasu za który zostaną wyświetlone informacje. Dodatkowo informacje o błędach można wysłać do działu technicznego firmy LEO używając opcji wyślij. Po wybraniu tej opcji pokaże się nowe okno, w którym należy wpisać adres zwrotny (adres e-mail użytkownika programu), na który przyjdzie odpowiedź odnośnie wysłanego zgłoszenia.



Rysunek 36



Rysunek 37

7.1.5 O programie

Wybranie tej opcji spowoduje pokazanie się okna z informacjami o zainstalowanej wersji programu. Dodatkowo widoczne są również dane firmy oraz informacje o systemie operacyjnym oraz nazwie komputera.



Rysunek 38

7.1.6 Zamknij

Wybranie tej opcji spowoduje zakończenie pracy z programem.



Rysunek 39

7.2 Zakładka narzędzia główne

Na pasku narzędzi użytkownik ma możliwość odświeżenia listy z fakturami, znajdującej się w głównym oknie programu. Drugą opcją jest opcja kompletuj. Wybierając ją zostaną wygenerowane dokumenty RW i PW na podstawie faktur zaznaczonych w głównym oknie programu.



Rysunek 40

8 Praca z programem

Praca z programem powinna się odbywać według poniższego schematu.



Dokumenty RW i PW wystawiane są na magazynie, gdzie znajduje się faktura zawierający dany komplet.

W sytuacji kiedy na fakturze sprzedano 10 sztuk danego kompletu, a na stanie magazynowym znajduje się np. 6 sztuk program **Automatyczny montaż kompletów** wygeneruje RW na zmontowanie tylko 4 kompletów. Następnie powstanie PW zawierające 4 komplety.

9 Licencja

Umowa licencyjna

Użytkownika oprogramowania produkowanego przez firmę LEO Gmerek Maroń Sp. J. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kalidego 69 (zwaną dalej "LEO").

Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy LEO (zwana dalej "umową licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "licencjobiorcą") i firmą LEO (zwaną dalej "licencjodawcą").

Jej przedmiotem jest produkt będący modułem dodatkowym, bądź programem współpracującym z oprogramowaniem linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo firmy InsERT S.A. (zwany dalej oprogramowaniem).

Poprzez zainstalowanie oprogramowania licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszej umowy licencyjnej.

W przypadku, gdy licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej, licencjodawca nie udziela mu licencji na oprogramowanie i licencjobiorca nie ma prawa instalować oprogramowania ani go używać.

Licencja

Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.

Licencja na użycie oprogramowania udzielana jest licencjobiorcy odpłatnie. W tej sytuacji licencjobiorca powinien przed użyciem oprogramowania uiścić odpowiednią opłatę bezpośrednio licencjodawcy. Wtedy licencjobiorca na mocy niniejszej umowy licencyjnej ma prawo zainstalować i używać oprogramowania. Potwierdzeniem autentyczności zainstalowanej kopii oprogramowania jest otrzymanie od licencjodawcy pliku licencyjnego. Plik licencyjny jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu.

Licencjodawca zezwala na użytkowanie oprogramowania bez wniesienia opłaty w celu przetestowania działania oprogramowania.

1. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko w połączeniu z podmiotem programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo firmy InsERT S.A., którego numer NIP podał podczas składania zamówienia na oprogramowanie.
2. Korzystanie z oprogramowania nie jest ograniczone czasowo z wyjątkiem wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym.
3. W przypadku zakupu wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym po upływie wyznaczonego czasu użytkowanie oprogramowania nie będzie możliwe.
4. Licencjobiorcy przysługuje prawo do aktualizacji oprogramowania w przypadku posiadania aktywnej licencji na oprogramowanie.
5. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej oraz wykonywać dowolną liczbę kopii oprogramowania.
6. Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania. Nie może on również przekazać na stałe swoich praw wynikających z niniejszej umowy licencyjnej innej osobie fizycznej lub prawnej.
7. Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest zabroniona. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich modyfikacji oprogramowania lub jego części składowych.
8. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone licencjobiorcy na podstawie niniejszej umowy, są zastrzeżone dla licencjodawcy.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do oprogramowania stanowią własność licencjodawcy.

Odpowiedzialność

1. Mimo że licencjodawca przetestował oprogramowanie, to nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do oprogramowania lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy wymagań licencjobiorcy. W rezultacie licencjodawca udziela licencji na użytkowanie oprogramowania oraz dokumentacji do niego w takiej postaci, w jakiej one występują, zaś licencjobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich jakością i funkcjonalnością.
2. Niniejszą umową licencjodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania albo niemożliwości użycia oprogramowania, nawet jeśli licencjodawca został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Licencjodawca nie jest w szczególności odpowiedzialny za żadne dane zapamiętane za pomocą oprogramowania oraz za szkody związane z utratą tych danych.
3. Licencjodawca nie gwarantuje, że program będzie działał poprawnie z przyszłymi wersjami programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub linii Insert nexo PRO, czyli: Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO, Gratyfikant nexo PRO, Gestor nexo PRO lub Navireo, które zostaną wydane po sprzedaży licencji niniejszego oprogramowania.